

Einstellungen für Ihr E-Mail-Programm

Folgende Einstellungen benötigen Sie um Ihre E-Mail-Adresse in einem E-Mail-Programm (z.B. Outlook, Outlook Express, Windows Live Mail, Apple Mail, Thunderbird, Apple Mail iOS, Android, etc.) auf einem Computer, Notebook, Smartphone oder Tablet einzurichten. Nebst dem bisherigen POP3-Protokoll steht neu auch die Variante IMAP zur Verfügung.

Server-Einstellungen für den Posteingang

	IMAP (empfohlen)		POP3
Servername	imap.flashcable.ch		pop.flashcable.ch
Benutzername	Ihre vollständige E-Mail-Adresse (z.B. max.muster@flashcable.ch)		Ihre vollständige E-Mail-Adresse (z.B. max.muster@flashcable.ch)
Passwort	Ihr persönliches E-Mail-Passwort	oder	Ihr persönliches E-Mail-Passwort
Port mit SSL (empfohlen)	993		995
oder			
Port mit oder ohne STARTTLS/TLS	143		110

Achtung: Die alten Benutzernamen wie „spre1504-01“, „oetw“ und „bell“ sind nicht mehr gültig

Server-Einstellungen für den Postausgang

	SMTP
Servername	smtp.flashcable.ch
Benutzername	Ihre vollständige E-Mail-Adresse (z.B. max.muster@flashcable.ch)
Passwort	Ihr persönliches E-Mail-Passwort
Port mit SSL (empfohlen)	465
oder	
Port mit oder ohne STARTTLS/TLS	587

(falls Sie noch Port 25 benutzen, ändern Sie diesen bitte auf 587)

Webmail

Ihr Postfach online unter: <https://webmail.flashcable.ch>

E-Mail-Passwort ändern

Das Passwort Ihrer E-Mail-Adresse können Sie direkt über die Benutzerseiten ändern.

www.flashcable.ch/login.html → Menüpunkt: Verwaltung Ihrer Mailadressen

Die Zugangsdaten zu den Benutzerseiten finden Sie auf dem Willkommensbrief, den Sie beim Vertragsabschluss von uns erhalten haben.